

Release historik for Inventar register – InventoryDB programmet, PetriSoft 2001-2009.

Forkortelser:

Fejlr: Fejl der er blevet rettet i denne version

Nyhed: En NYHED (ny funktion tilføjet)

Forbe: En forbedring af en funktion eller brugerinterface

=====

Dato	Version	Beskrivelse
------	---------	-------------

13.12.2009 version 1.4.0

Nyhed: Nyt format ved simpel flytning af inventar/udstyr med unik strekodelid:

Flyt inventar/udstyr uden antal (antal = 1):

Hvis du har valgt at inventar/udstyr altid har unikke koder (så du altid kan spore det), har du ikke brug for, at kunne indtaste et antal på din skanner, idet antal altid = 1.

format: S, LokationsId, InventarId

InventoryDB flytter InventarId posten til LokationsId.

Opdatering vil fejle, hvis LokationsId ikke findes i databasen. Opdatering fejler også, hvis der ikke findes en post med InventarId ikke findes i databasen.

Tip: Prøv det selv: Indlæs eksempel databasen 'DemoInventoryDB' og importer/indlæs filen:

C:\Programmer\PetriSoft\InventoryDB\db\DemoInventoryDB\Location.update.txt Via menu: Fil, Importer data fil (fra scanner). Alle items i databasen flyttes nu (automatisk) til nye lokationer.

Nyhed: mulighed for at udskrive **navn** på inventar og/eller lokation sammen med strekodelid på labels:



Inventar navn kan defineres via registreringsdatabasen:

'HKEY_CURRENT_USER, SOFTWARE, PetriSoft, InventoryDB, EnableNumberOfItemsLineEdit' sættes = true

Antal af karakterer der skal udskrives kan sættes via:

'HKEY_CURRENT_USER, SOFTWARE, PetriSoft, InventoryDB, BarcodeItemNameLabelLength (f.eks 10)

lokale navn (eller person/projekt navn) på stregkode labels defineres via registreringsdatabasen:

'HKEY_CURRENT_USER, SOFTWARE, PetriSoft, InventoryDB, EnableLocationNameOnLabels sættes = true

Antal af karakterer der skal udskrives sættes via:

'HKEY_CURRENT_USER, SOFTWARE, PetriSoft, InventoryDB, BarcodeLocationNameLabelLength (f.eks 10)

note: som forudvalgt opsætning udskrives inventarID samt lokaleID under stregkoden

17.11.2009 version 1.3.2.a (bug fix release a)

Fejlr: Inventar dialog (formen) – 'Gem' funktionen rettet.

01.11.2009 version 1.3.2 (bug fix release)

Fejlr: Inventar dialog (formen) lukker ikke ned mere, hvis der er fejl i indtastning – eller man har glemt nogle felter.

Fejlr: Der kommer nu ingen fejl hvis man trykke på billede kolonnen og der ikke er et billede tilknyttet en inventar post.

Fejlr: Ved vis 'Billede2' viser programmet nu korrekt det nye billede, hvis man ændrer stien til at pege på et nyt billede.

21.09.2009 version 1.3.1

Nyhed: Ny rapport type: Udskriv alle poster med valgte: 'Inventar type':

Vælg data til udskrivning

Mulige felter	Valgte felter
Nr	Lokale ID (0-999)
Købspris	Navn/Model
Vurdering	Fabrikat
Billede1	Antal (1)
Note:	Dato
Leverandør	Inventar type
SerieNummer	Inventar ID
Www (link)	
Billede2	
Dokum.	

Felt længde i udskrift:

Lokale ID (0-999)	15	Fabrikat	15	Antal (1)	3	Billede1	15	Billede2	15	Inventar type	15	Inventar ID	
Navn/Model	15	SerieNummer	15	Note:	15	Leverandør	15	Www	15	Dokum.	15	Vurdering	

Sortering efter:

Lokale ID (0-999)
 Navn/Model
 Fabrikat
 Købspris
 Dato
 Inventar type

Div:

Udskriv Inventar type 2. Edb udstyr adm ma

Udskriv gruppe 004 TOR - kontor Tom

OK Hjælp

Forbe: Validerings af inventar type er valgt:



Fejl: manglende fejl dialog ved flytninger af inventar, der ikke havde nok i antal (se

Fejl: poster der har/får 0 i antal hvis det er en flytning, dvs så sikrer vi, at der findes **mindst en** anden post med samme inventarID i arkivet (evt. under en anden lokation) –

11.09.2009 version 1.3.0

Nyhed: Programmet er forbedret meget mht til inventar registrering via stregkoder på lokation og inventar via 2 nye formater.

Import filen med de 2 nye formater, kan laves via stregkode skanneren.

1) **Import inventar:** format: I, LokationsId, InventarId, antal

Indlever inventar: '+' på antal: InventoryDB adderer "antal" på InventarId posten, der er under gruppen identificeret med LokationsId

Udlever inventar: '-' på antal: InventoryDB fratækker "antal" på InventarId posten, der er under gruppen identificeret med LokationsId

Opdatering vil fejle, hvis posten med LokationsId og InventarId ikke allerede findes i databasen.

Prøv evt. eksempel databasen (DemoInventoryDB) samt importerer filen:
C:\Programmer\PetriSoft\InventoryDB\db\DemoInventoryDB\LocationIdInventoryIdCountUpdate.txt

2) **Flyt inventar:** format: F, LokationsId1, LokationsId2, InventarId, antal
InventoryDB flytter "antal" af InventarId posten fra LokationsId1 til LokationsId2
Opdatering vil fejle, hvis LokationsId1 eller LokationsId2 ikke findes i databasen. Opdatering fejler også, hvis posten med InventarId ikke findes under LokationsId1 i databasen.
Hvis der ikke findes en post med InventarId under LokationsId2 i forvejen, oprettes der en ny post under location2 gruppen.

Prøv evt. eksempel databasen (DemoInventoryDB) samt importerer filen:
C:\Programmer\PetriSoft\InventoryDB\db\ DemoInventoryDB \MoveIdInventoryIdFromLoc1ToLoc2.txt (kan importeres i databasen: DemoInventoryDB.dk.db)

Nyhed: InventoryDB laver en kopi af filen med dato, inden den indlæses og slet orig

Nyhed: InventoryDB gemmer automatisk database fil ved skanner import

19.05.2009 version 1.2.1

Fejlr: Nu opdateres en post kun (Fil,) et 'Værktøjs ID'

27.04.2009 version 1.2.0

Nyhed: Beta release med ny materiale forbrug funktion. Dvs oprette nye poster med materiale forbrug (via skanner fil).

06.04.2009 version 1.2.0

Nyhed: Nu gemmes kolonnebredden på alle kolonner i oversigtsvinduet.

Du skal blot trække i kolonnerne, til de har den ønskede bredde og vælge: Fil, 'Gem opsætning'.

Nyhed: Nu gemmes placering samt størrelse af dialog til redigering af poster, når man lukker dialog (Ok eller X ikonet i øverste højre hjørne i dialog). Dvs man kan nu trække i dialog og vise alle 200 tegn i hvert felt - og derefter gemme denne størrelse til næste gang.

Nyhed: Nu medfølger en demo-database: VærktøjsUdlejeMedMateriale – dvs et eksempel på hvordan man

også kan anvende programmet til at styre resourser/materialer i projekter mm.

09.02.2009 version 1.1.0

Forbe: Diverse skæmtekster rettet til.

Forbe: Location label udskrives nu med 6 cifre - ligesom inventarId.

Fejlr: Kopier i 'Inventar' dialog tæller nu inventarId op (før var det kun 'Opret ny' der gjorde dette)

Fejlr: Fil, 'Importer data (fra scanner), fjerner nu evt. 000 foran InventarId inden import.

Forbe: Felt navne i header i InventoryDB datafil tilrettet

Fejlr: Nu gemmes og vises korrekte felt navne i header i datafil og html fil (Vis, Vis som HTML)

Fejlr: Tekst i 'Gem som' dialog ændret

Fejlr: I "Vedligehold samling", "Vis som HTML"/print forsøges der ikke udskrive billede ud hvis det ikke findes - kun ledetekst.

Fejlr: I "Vis alle HTML format", vises overskrift med felter nu korrekt.

Nyhed: "Fil, Opret Sikkerhedskopi": Nu vises en dialog hvor du selv kan vælge Drev, folder samt filnavn.

Dvs du nu kan lave sikkerhedskopi (backup) direkte på f.eks. en USB nøgle eller en ekstern HD.

Alle opsætnings foldere sikkerheds kopieres nu også sammen med databasen (dvs fields, groups, location, supplier)

Nyhed: Nu medfølger 3 demodatabaser:

Dvs database til **Inventar registrering** (DemoInventoryDB), en til **udleje af værktøj** mm (VærktøjUdleje) og en til at holde styr på diverse reparationer mm (**ServiceDatabase**)

Nyhed: InventoryDB har fået nyt installation program (der virker på alle Windows versioner uden opdatering af Windows DLL'er)

Hvis du efterfølgende (efter du har installeret version 2.1.0) installerer nye versionen fjernes den gamle

installation automatisk under installationen.

Forbe: Når du har registreret programmet vil titel linien vise: "Free" eller "Pro" - inden fil navn.

Forbe: Når du skifter sprog (i menu Sprog) i InventoryDB skifter programmet automatisk til den demo database der medfølger i det

sprog, du skifter til. Husk genstart...

Fejlr: mange "Hvad er det" hjælpetekster rettet.

Fejlr: "InventoryDB" i titelblad i html dokumenter (ikke Indbo :-).

13.09.2007 version 1.0.2

Nyhed: Opsætning, Lokale ID (0-999), vælg lokale i listen og "Udskriv stregkode" vil udskrive lokale stregkode label (Lok 000 - 999) på stregkode printer. Definer lokale label format i filen: Setup/BarcodeFormatLocationFile.txt.

Fejlr: nu skrives streg koder fra inventar ud på den printer device (vælg "Standard, text only) man har sat op i filen: Setup/PrinterDevice.txt (f.eks lpt1).

Definer format for inventar stregkode label i filen: Setup/BarcodeFormatFile.txt.

Forbedring: Hvis man vælger en lokale grupper skrives alle inventar id for gruppen i samme file (Work/BarcodeFile.txt) som derefter sendes til printer (a la "copy Work/BarcodeFile.txt lpt1").

01.08.2007 version 1.0.1

Første release af programmet - support for stregkode printer og skanner for inventar registrering (baseret på kodebasen for Indbo programmet, der har været i handlen siden 2001)

Kontakt venligst PetriSoft hvis har gode ideer til forbedring eller du finder fejl i InventoryDB programmet.

mvh

PetriSoft v.

Lodbrogsvvej 33 Gram

8660 Skanderborg

tlf: +45 86573316

mobil: +45 25155069

www.petrisoft.dk

petrisoft@petrisoft.dk